

Instrucciones de plantación

Plantación de Vides Verdes



Preparativos Esenciales Antes de Plantar

Riegue el campo al menos 24 horas antes de la siembra y haga hoyos de 10" (25 cm) de profundidad o más. Asegúrese de que los goteros o tubos capilares (spaghetti) dirijan el agua directamente a la zona raíz. Nota: Si las vides van a mantenerse almacenadas por algún tiempo, necesitarán sombra adecuada, protección y riego diario. Las zonas de raíz son pequeñas, y las plantas que están en las orillas se secan más rápido, por lo que probablemente necesitarán riego puntual.

La mejor época para plantar vides verdes en maceta es de Mayo a Junio.

Elementos Esenciales para La Plantación

Las raíces no deben estar secas ni excesivamente húmedas al momento de plantar. La mayoría de nuestras vides vienen en macetas Elle Pot. Sin embargo, si vienen en charolas (bandejas), hemos notado que las plantas salen más fácilmente cuando la columna de tierra está húmeda, pero sin exceso de agua. La planta debe desprenderse con facilidad, sin jalar ni romper.

Nota: Si experimenta desgarres o rupturas al sacar la planta, la tierra está demasiado seca o demasiado mojada.

Coloque la planta en un hoyo más ancho y profundo que la zona de raíz, y rellene con tierra (relleno). Ajuste el relleno para que la planta quede a la altura adecuada. La unión del injerto o el brote principal debe quedar de 7 a 10 cm por encima del nivel del suelo una vez afirmada la tierra. La tierra se asentará y las vides pueden hundirse un poco. Recuerde no compactar la tierra en exceso para evitar dañar las raíces jóvenes de la vid.

Plantación de Vides Verdes



Cuidados Esenciales Después de La Plantación

Después de plantar las vides, coloque un protector (tubo) para vid y sujételo firmemente a la estaca. Asegúrese de que el gotero esté bien colocado y que el agua llegue directamente a la zona radicular de cada planta. Riegue inmediatamente después de plantar para asentar las raíces, eliminar bolsas de aire en la zona radicular, permitir que la planta absorba humedad y se recupere del estrés del trasplante.

Es crítico mantener el riego constante durante toda la primera temporada de crecimiento, ya que esto determinará el éxito de la plantación. Los tierra en la zona de raíz de las nuevas vides deben mantenerse húmedos en todo momento.

La zona de raíz no debe mantenerse saturada ni dejarse secar por completo. Riegue hasta alcanzar la capacidad de campo y permita que el suelo se seque ligeramente entre riegos. No podemos dar recomendaciones exactas de riego, ya que la textura del suelo y su capacidad de retención de agua varía mucho.

Sin embargo, como guía general, se recomienda aplicar de 2 a 4 galones de agua por planta cada 2 a 5 días.

NOTA: A medida que las plantas crecen y aumentan las temperaturas, transpirarán más que al momento de la siembra. La observación superficial del suelo no siempre es precisa, por lo que la mejor manera de verificar la humedad en la zona radicular es excavar hasta la raíz y tocar la tierra.

Asegúrese también de que el suelo contenga nitrógeno suficiente o de aplicar un programa de fertilización para mantener un crecimiento vigoroso de las vides verdes.

Plantación de Vides Dormantes



El terreno de plantación debe ser irrigado varios días antes de comenzar la siembra, ya que las vides deben plantarse en un suelo con humedad adecuada.

Antes de plantar, las vides deben permanecer de 3 a 5 días en un granero o cochera, protegidas del sol directo, para que se aclimaten y tomen temperatura.

Las vides que se envían en bolsas de plástico deben ventilarse abriendo la parte superior de la bolsa o haciendo dos orificios de ventilación, sin sacarlas de la bolsa.

Cuando las temperaturas superan los 18 °C (65 °F), más adelante en la temporada, las plantas deben mantenerse a temperatura ambiente hasta que las yemas empiecen a hincharse. Las raíces también pueden remojar durante 12 horas en agua limpia justo antes de plantar, pero esto debe hacerse inmediatamente antes de la siembra. Las plantas deben mantenerse protegidas del sol directo para evitar que se deshidraten. En sitios pedregosos o sin acceso a riego, las raíces deben remojar durante 24 horas en agua limpia, libre de patógenos. En terrenos sin riego, se recomienda plantar en febrero. El éxito en sitios sin riego no está garantizado.

La mejor época para plantar vides dormantes es de finales de febrero hasta finales de junio.

Plantación:

1. Cave un hoyo de 12 a 14 pulgadas de profundidad y más ancho que la extensión de las raíces. Raspe ligeramente los lados del hoyo para facilitar el crecimiento de las raíces.
2. Coloque la vid en el hoyo, extendiendo las raíces sobre un montículo de tierra en el fondo, y rellene con la misma tierra extraída.
3. Mezcle bien cualquier enmienda del suelo con la tierra de relleno antes de tapar.
4. Acomode la tierra suavemente, compactando ligeramente con la mano, manteniendo la planta recta y vertical.
5. Al finalizar, la unión del injerto debe quedar a unos 4 pulgadas por encima del nivel del suelo.
6. Cubra la vid con tierra suelta (libre de herbicidas), formando un montículo que sobrepase la punta de la planta por 1 pulgada, de modo que no quede ninguna parte visible. Esta cobertura protege las yemas de los cambios extremos de temperatura mientras la vid sale de la dormancia.
7. Riegue inmediatamente después de plantar para asentar las raíces y eliminar bolsas de aire.
8. Cuando aparezca el crecimiento, retire el montículo de tierra, exponiendo la unión del injerto, y coloque un protector de papel para vid.
9. Riegue una vez por semana, manteniendo la zona húmeda pero bien drenada..